

REFERENČNÍ MANUÁL

Konfigurační menu

Text input	Položky pro obecný textový vstup
Text substitutions	Konfigurace a editor pro textové šablony
Dictionaries	Konfigurace nápovědy a slovníků.
Swype	Konfigurace speciální metody zadávání.
Translation	Konfigurace výchozích hodnot pro panel překládání.
Layout	Parametry týkající se vzhledu klávesnice.
Miscellaneous	Ostatní

Text input

Features

- Show minikeyboard
- Show smile minikeyboard
- Show cursor position
- Show key preview
- Show selection editor (D-Pad)
- Show selection editor (Spacebar)

Swype

- Swype left to delete
- Delete mode
- Swype on spacebar

Sense

- Beep
- Vibrate
- Vibration duration

Writing

- Auto context prediction
- Add space after terms
- Change first letter in sentence


Smileys

- Auto change keyboard
- Text smileys
- Smile nose

Features

Show minikeyboard

Zobrazování mini klávesnice pomocí tahu prstu nad klávesnicí. Mini klávesnice jsou definovány pro výchozí, numerickou, speciální klávesnici a klávesnici pro emotikony.



Show smile minikeyboard

Zobrazení klávesnice s emotikonami pomocí tahu prstu k horní části displeje.


**Show cursor position**

Zobrazuje aktuální pozici kurzoru na klávese mezera.




Show key preview

Zobrazuje náhled aktuálně stisknuté klávesy. Nastavení je pouze pro základní klávesnici, nikoli pro mini klávesnici, nebo horní klávesnici emotikon.

**Show selection editor (D-Pad)**

Zobrazení selection editoru kliknutím na D-Pad.

**Show selection editor (Spacebar)**

Zobrazení selection editoru vyvoláním události *LongClick* na klávesu mezera.

Swype

Swype left to delete

Povoluje mazání pomocí tahu prstu. Snímaná oblast je zobrazena na obrázku. V červené oblasti musí dojít k dotyku. K uvolnění tahu musí dojít v dolním řádku klávesnice.



Delete mode

Režim pro mazání pomocí tahu prstu. Umožňuje 2 nastavení

- Mazání posledního znaku
- Mazání posledního celého slova

V případě mazání posledního celého slova. Dochází k mazání, dokud nedojde k nalezení prvního znaku, který nespadá do množiny abecedy. 1. znak před kurzorem je při hledání ignorován.

Swype on spacebar

Nastavení povoluje posun kurzoru tahem prstu. Tah prstu musí začít na klávese mezera. Směrem tahu prstu dojde k posunu kurzoru o 1 znak. Tah prstu musí být minimálně 30% šířky klávesy mezera.

Beep

Povolení pro zvukovou odezvu při stisknutí klávesy. Hlasitost nastavena na 60% hlasitosti vyzvánění. Tón 400Hz+1200Hz po dobu 35ms.

Vibrate

Povolení pro vibrační odezvu při stisku klávesy.

Vibration duration

Nastavení pro délku vibrace. Rozsah je 20ms – 150ms.

Writing

Auto context prediction

Nastavení umožňuje nápovědu pro textová pole, která mají definován atribut *textEmailAddress*, *textUri*, *phone*. Na těchto polích dojde k zobrazení panelu nápovědy, pokud není zapnuta nápověda pomocí slovníku. Na ostatních polích se panel nápovědy vypíná.

Auto change keyboard

Nastavení zapíná automatický návrat na výchozí klávesnici v případě stisku klávesy emotikony, která je umístěna na 3. typu klávesnice. Nikoliv na klávesnici, která je zobrazována v horní části displeje, pomocí tahu prstu.

Auto space after terms

Nastavení povoluje automatické přidání mezery za znaky “!?,.,:;”“. Mezera je přidána pouze v případě splnění následujících podmínek.

- Klávesnice je v obecném textovém režimu (nikoliv URI, Mail)
- Předchozí znak je z abecedy.

Change first letter in sentence

Automaticky mění klávesnice do stavu SHIFT, po znacích “!?,.,:;”“, které jsou určeny pro ukončení věty. K přidání mezery dojde pouze ve splnění všech následujících podmínek.

- Klávesnice je v obecném textovém režimu (nikoliv URI, Mail)
- Předchozí znak je z abecedy.
- Následující znak neexistuje nebo není typu *WhiteSpace*

Change autoshift state


Nastavení povoluje automatickou změnu stavu klávesnice do výchozí podoby, pokud splňuje následující body.

- Stav SHIFT byl zapnut automaticky. Tj. po ukončení znaku určený pro ukončení věty.
- Došlo k posuvu kurzoru pomocí tahu prstu na mezerníku, pohybem pomocí DPadu nebo stiskem DPadu.
- Předchozí znak před kurzorem není znak pro ukončení větu

Smileys

TextSmileys

Nastavení povoluje zobrazovat emotikony v textové podobě. Nastavení ovlivňuje obě klávesnice pro emotikony.



Smile nose

Definuje reprezentaci nosu emotikon. Nastavení může nabývat hodnot, prázdný, pomlčka, kroužek, jak zobrazuje následující příklad.

- :)
- :-)
- :o)

Nastavení ovlivňuje obě klávesnice pro emotikony.

Text substitutions


Enable text substitution
Word editor

Enable Text substitutions

Povoluje nastavení využívání šablon. V případě povolené nápovědy se definovaná položka zobrazuje v panelu nápovědy na 1. pozici. V případě, že panel nápovědy není dostupný, je výsledek nahrazen přímo do textového pole.

Word Editor

Formulář pro definici textových šablon. Červená oblast definuje definiční oblast. Zaškrťovací pole určuje, zdali klíčová hodnota je *CaseSensitive*. Klíč je položka podle, které dochází k porovnávání s aktuálně psaným textem. Hodnota je text, který má být nahrazen. Ve žluté části jsou zobrazeny aktuálně definované šablony. Klíč může být definován pouze z alfanumerických znaků. Smazání nebo uložení aktualizací je umožněno vyvoláním kontextového menu.



Dictionaries

Prediction

- Dictionary location
- Prediction
- Select dictionary
- Selection mode

Editors

- User dictionary parser
- Word editor
- WebDictionary editor

Contact dictionaries

- Reload data every...
- Reload immediately

Features

- Add space after word
- Auto select best item
- Auto select by other keys
- Change capitals
- Remove diacritics
- Show unknown as +

Prediction

Dictionary location

Lokalita pro slovníky. Výchozí hodnota `/sdcard/ExtKeyboard/`

Prediction

Povoluje použití slovníku. Panel nápovědy je vidět v každém případě.

Select dictionary

Volba slovníku. Soubory jsou hledány ve výše uvedené lokalitě. Zobrazeny jsou soubory splňující pravidlo `*.db` a nesmí obsahovat výraz `-user`. Slovníky obsahující tento výraz jsou definovány jako uživatelské, do kterých se vkládají nově definovaná slova a hodnoty použití jednotlivých slov.

Selection mode

Nastavení určující typ výběru vhodného kandidáta z panelu nápovědy. Nastavení nabývá 2 hodnot:

- Výchozí
- Kontextové


Pro výchozí konfiguraci jsou všechny položky zobrazeny zelenou barvou. V případě kontextové selekce jsou položky s koncovkami zobrazeny oranžově.



Editors

User dictionary parser

Nástroj pro hromadné vložení dat do uživatelského slovníku. V horní části je textové pole pro soubor s daty. Pod ním aktuálně zvolný slovník. Tlačítkem Parse dojde k naimportování souboru.



Struktura souboru je následující.


```
základ_slova je_základ_použitelný_samostatně koncovky
```

Oddělovačem je znak mezera, 1. a 2. pole jsou povinné, koncovky jsou volitelné. Základ slova musí být dlouhý minimálně 4 znaky, pokud jsou uvedeny koncovky! Zdali je základ použitelný nebo ne, značí znak 1, resp. 0. Následující příklad zobrazuj, jak může vypadat soubor pro import. Soubor musí být uložen v kódování UTF-8!

```
konečné 1 ho m mu
konečně 1
koněvk 0 a ách ám ami o ou u y
```


Word editor

Editor uživatelsky definovaných slov. Červená část umožňuje vyhledávat základ slova. Zaškrtnuté pole umožňuje definovat, zdali je základ existující samostatné slovo. Žlutá část definuje koncovky. Upravování, případně uložení je umožněno pomocí kontextového menu.



WebDictionary Editor

Editor určený pro položky nápovědy, které jsou nabízeny v kontextu klávesnice pro zadávání URI výrazů. Červená část definuje textovou hodnotu položky slovníku a její pořadí. Zelenožlutá oblast zobrazuje aktuální položky slovníky. Zelená oblast je pro pořadí, žlutá pro textové položky. Změny a ukládání je zprostředkováno pomocí kontextového menu.



Contact dictionaries

Reload data every...

Nastavení pro automatické obnovení dat slovníku telefonních a mailových kontaktů. Tj. slovník pro mailové a telefonní kontakty. Rozsah nastavitelných hodnot je 2 – 72 hodin.

Reload immediately

Spustí obnovení dat slovníků kontaktů okamžitě.

Features


Add space after word

Přidává automaticky mezeru za vybrané slovo z nápovědy. Mezera je přidána pokud znak za kurzorem není typu *WhiteChar*.

Auto select best item

Nastavení, které umožňuje automatické vybrání nejvhodnější položky z nápovědy. V případě výběru vhodného kandidáta dojde ke změně barvy tohoto slova a zároveň ke změně barvy klávesy mezera. Multifunkční klávesa se mění na výchozí chování klávesy mezera. V případě stisku purpurové klávesy mezera dojde k potvrzení tohoto slova. Tím dojde k nahrazení psaného slova za svolené. V případě, že je toto slovo nežádoucí, poslouží multifunkční klávesa, která se v tuto chvíli chová jako výchozí

mezerník. V případě kontextové volby selekce je nejvhodnější kandidát vybírán pouze v případě, že se jedná o slovo bez koncovek.



Auto select by other keys

Stejné chování jako z předchozího bodu je provedeno i pro okolní klávesy mezerníku. Tedy čárka, tečka, otazník. V tomto případě dojde k vybrání vhodného kandidáta z nápovědy a doplnění znaku stisknuté klávesy.

Change capitals

Nastavení, které mění velikosti písmen při volbě slova z nápovědy.

Výchozí	Slovo je vloženo do textového pole se všemi malými znaky. Velikost prvního písmena zůstává zachována.
Shift	Slovo je zapsáno tak, že první znak je velký, zbytek malý.
CAPS-LOCK	Všechny znaky jsou velká písmena.

Remove diacritics

Při volbě slova ze slovníku dojde k odstranění diakritiky.

Show unknown as +

Nastavení, které definuje, zdali psané slovo bude zobrazeno v panelu nápovědy jako znak +, pokud nebylo nalezeno ve slovníku. V opačném případě se vypisuje samotné slovo. V obou případech je vždy na prvním místě.

Swype

- Enable swype writing
- Write swype word
- Start detection length
- Line visibility duration

Enable swype writing

Nastavení povoluje režim psaní pomocí tahu prstu.

Write swype word

Při tomto nastavení dojde k zapsání výrazu *SwypeSimpleText* do textového pole. V případě nepovolené slovníku je výraz zapsán jako prostý text, v případě povoleného slovníku je výraz zapsán v tzv. composing režimu.

Start detection length

Hodnota, při které dojde k přepnutí psaní do režimu tahu prstem. To znamená, že délka tahu prstu musí být minimální jako tato hodnota, aby došlo k přepnutí. Nižší hodnoty spouští dříve, může ale způsobovat problém při standardním způsobu psaní s povoleným nastavením *Write swype word*. V takovém případě může docházet k přepisování psaného slova.

Line visibility duration

Hodnota nastavující časovou délku, po kterou bude zobrazována křivka tahu prstem. V případě nového dotyku prstu na displej, je schována ihned. Hodnota může nabývat intervalu 0 – 3 s.

Translation

Default from language

Default to language

Default from language

Default to language

Výchozí jazyky pro ovládací panel překladu.

Layout

Layout

Volume buttons change key height

Portrait

Key height

Row gap

Landscape

Key height

Row gap

Layout

Nastavení pro rozložení klávesnice. Možnosti nastavení jsou:

- QWERTY
- QWERTZ

Volume buttons change key height

Nastavení povoluje měnit velikost kláves pomocí tlačítek ovládající hlasitost. Ke změně dochází pouze v případě viditelné klávesnice. Při změně velikost nedochází ke změně hlasitosti! V případě dosažení limitních hodnot dochází vždy ke změně velikosti

Portrait / Landscape

Key Height

Nastavení definující výšku kláves. Interval je od 30 – 70 px.

Key gap

Nastavení rozestupu mezi jednotlivými řádky klávesnice. Interval hodnot je 0 – 10px.

Miscellaneous

Locale
ExtDB Location
Reinitialize ExtDB

Locale

Nastavuje výchozí jazykové nastavení klávesnice. Nastavení může nabývat následujících hodnot:

- Výchozí – převzato z nastavení systému
- Nedefinované – použije se obecné jazykové nastavení, klávesnice má maximální možnosti kontextových hodnot pro diakritické znaky apod.
- České – diakritické znaky jsou pouze ty, které spadají do českého jazyka

ExtDB Location

Výchozí Lokalita ExtDB databáze.

Reinitialize ExtDB

Obnovuje ExtDB databázi do výchozí podoby.